

台風前に、ご契約サービスの設定・利用状況のご確認をお願いいたします。

NTT東日本のサービスをご利用頂いているお客さまへ

- 昨今の異常気象の影響もあり、台風による大雨や風による被害が多数発生しております。
- 万が一の被害発生時にも、ご契約のサービスを利用するために、事前の備え・設定確認をお願いいたします。



台風15号の被害



台風19号の被害

万が一の事態が発生する前に確認・ご対応のほどよろしく申し上げます


電話をご利用なら

①ボイスワープ



災害発生時にも電話転送機能が正常に使えるよう、事前に設定の確認および、遠隔設定のパスワード確認をお願いします
※転送の起動後、転送の通話料がかかります

②ひかりクラウドPBX



固定電話への着信をスマートフォンで受け取る設定が完了しているか、災害発生前に確認をお願いいたします
※外線GWまたはまるらく専用BOXがご利用できる状態である必要があります。安全な場所に設置をお願いします。

データをご利用なら

③あずけ〜るPRO データバックアップ



災害発生時に会社のお客さま情報や営業データ等大切な情報を紛失しないよう、事前に専用ツールの自動バックアップ設定の確認をお願いします

①-1 ボイスワープ設定方法（ひかり電話）

インターネットを利用したの各種設定操作はひかり電話設定サイトから実施頂けます。
本資料では、ひかり電話設定サイトに初めてログインする場合、パスワードを忘れて再設定する場合の操作を説明します。



まずご契約回線に接続されている電話機から設定する

1 仮パスワード設定用アクセス番号
03-6304-4747 ヘダイヤルする

2 3種類の認証単位から設定したい方法を選び、ダイヤルする

回線単位	1 をダイヤル	—
電話番号単位	2 をダイヤル	本サービスを契約している 電話番号 + # をダイヤル
管理者 /ユーザ単位	3 をダイヤル	本サービスを契約している 電話番号 + # をダイヤル

3 **仮パスワード** をダイヤルする
※仮パスワードはお好きな**8桁の数字**を設定

4 確認のためもう一度
仮パスワード をダイヤルする

仮パスワードの設定完了

※設定されたパスワードは適切に管理をお願いします。



インターネットからひかり電話設定サイトにログインする

5 パソコン/スマートフォン、携帯電話等から
[「https://www.hikari.ntt-east.net/」](https://www.hikari.ntt-east.net/)へ接続する

6 ひかり電話設定サイトにログインする



7 「電話番号」「仮パスワード」を入力する

- ① 本サービスを契約している電話番号 を入力
- ② 仮パスワード を入力
- ③ 「ログイン」 をクリック



8 仮パスワードを変更する

- ① 「現在のパスワード」欄に仮パスワード を入力
- ② 「新しいパスワード」欄2か所に8～12桁の半角英数字でパスワード を入力
- ③ 「パスワード変更」 をクリック



ご利用サービスを選択し、各種設定が可能

※詳細は「ボイスワープご利用ガイド」をご確認ください
<https://flets.com/hikaridenwa/use/pdf/voice.pdf>

①-2 ボイスワープ・ボイスワープセレクト設定方法（加入電話）

最初に、ご契約回線に接続されている電話機から設定することで、外出先の電話機から設定の変更を実施頂けます。本資料では、外出先から設定を変更を行いたい場合の操作を説明します。なおご契約時は転送機能が停止状態です。



まずご契約回線に接続されている電話機から設定する

転送先電話番号の設定

1 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤルする

2 **2** をダイヤルする

3 **転送先の電話番号** をダイヤルする

リモートコントロールの設定

1 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤルする

2 **4** をダイヤルする

3 **3** をダイヤルする

4 **1** をダイヤルする

5 **暗証番号** をダイヤルする
※暗証番号はご希望の **4桁の数字** を設定



外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する

1 プッシュ回線・ISDN回線からの接続の場合

1 **1 4 2** をダイヤル

2 **7** をダイヤル

携帯電話、スマホ等からの接続の場合

1 **リモコン用アクセス番号** をダイヤル

※リモコン用アクセス番号は、各都道府県により異なります。
説明書のリモコン用アクセス番号一覧表をご確認ください。

2 **ご契約頂いる電話番号を市外局番** からダイヤルする

3 **暗証番号** をダイヤル（数字4桁）

4 外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する
（転送先は、リストに登録してある番号のみ）

転送を開始する場合	1 をダイヤル	サービスを開始いたします。
停止する場合	0 をダイヤル	サービスを停止いたしました。
転送先を変更する場合	2 をダイヤル	転送先のリストによる指定を行います。 0 から 4 のいずれかの数字を押してください。

※詳細は「ボイスワープ・ボイスワープセレクト使用説明書」をご確認ください。

<https://web116.jp/shop/annai/manual.html>

1-③ INSボイスワープ・INSボイスワープセレクト設定方法（INSネット64）

最初に、ご契約回線に接続されている電話機から設定することで、外出先の電話機から設定の変更を実施頂けます。本資料では、外出先から設定の変更を行いたい場合の操作を説明します。なおご契約時は転送機能が停止状態です。



まずご契約回線に接続されている電話機から設定する

転送先電話番号の設定

1 受話器をあげて **1 4 2 2** をダイヤルする

2 **転送先の電話番号** をダイヤルする

リモートコントロールの設定

1 受話器をあげて **1 4 2 4** をダイヤルする

2 **3** をダイヤルする

3 **1** をダイヤルする

4 **暗証番号** をダイヤルする
※暗証番号はご希望の **4桁の数字** を設定

※INSボイスワープ・INSボイスワープセレクトはスティミュラスプロトコル手順をサポートしている通信機器が必要です。サポートしていない通信機器の場合は、カスタムコントロールによる登録・変更ができない項目があります。

※カスタムコントロールを利用できない項目については、契約時に弊社で登録を行う必要があります。ただし、セレクト機能等、弊社では一部設定できないものもあります。

※その他の設定等、詳細は「INSボイスワープ/INSボイスワープセレクト使用説明書」をご確認ください。

<https://web116.jp/shop/annai/manual.html>



外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する

1 A:プッシュ回線・ISDN回線からの接続の場合

1 **1 4 2 7** をダイヤルする

B:携帯電話、スマホ等からの接続の場合

1 **リモコン用アクセス番号** をダイヤルする

※番号は、リモコン用アクセス番号一覧表をご確認ください。
※リモコン用アクセス番号へのダイヤルは、通話料がかかります。

2 **ご契約頂いる電話番号を市外局番** からダイヤルする

3 **暗証番号** をダイヤル（数字4桁）

4 外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する
（転送先は、リストに登録してある番号のみ）

転送を開始する場合	1 をダイヤル	サービスを開始いたします。
停止する場合	0 をダイヤル	サービスを停止いたしました。
転送先を変更する場合	2 をダイヤル	転送先のリストによる指定を行います。 0 から 4 のいずれかの数字を押してください。

1-④ リモコン用アクセス番号一覧表

外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する際のリモコン用アクセス番号の一覧を記載いたします。

札幌 011-884-5588	群馬 027-221-8888	愛知 052-264-4200	徳島 088-655-4256
旭川 0166-27-5588	埼玉 048-824-2222	三重 059-223-4241	香川 087-861-0850
函館 0138-41-5588	千葉 043-223-1777	滋賀 077-527-4316	愛媛 089-943-9792
釧路 0154-23-5588	東京 03-3740-6000	京都 075-231-0110	高知 088-873-0142
北見 0157-31-5588	神奈川 045-661-1427	大阪 06-6344-4503	福岡 092-741-4447
青森 017-723-4913	山梨 055-223-8800	兵庫 078-333-5211	佐賀 0952-40-0799
岩手 019-652-6000	新潟 025-246-9999	奈良 0742-26-0514	長崎 095-821-4291
宮城 022-266-6000	長野 026-234-0000	和歌山 073-457-4083	熊本 096-327-0015
秋田 018-831-0055	富山 076-444-9484	鳥取 0857-22-1427	大分 097-532-0139
山形 023-625-0142	石川 076-251-4211	島根 0852-27-4144	宮崎 0985-23-4103
福島 024-531-6000	福井 0776-28-0069	岡山 086-227-0299	鹿児島 099-222-5262
茨城 029-224-1133	岐阜 058-266-4200	広島 082-292-3336	沖縄 098-832-9990
栃木 028-660-3333	静岡 054-258-0000	山口 083-932-4400	

※リモコン用アクセス番号は、全国どの番号でもご利用いただけます。（別途通話料がかかります。）

※リモコン用アクセス番号については 変更になる場合があります。詳しくは、当社までお問い合わせください。

※リモコン用アクセス番号一覧表は、

「ボイスワープ/ボイスワープセレクト使用説明書」、「INSボイスワープ/INSボイスワープセレクト使用説明書」にも記載されています。

<https://web116.jp/shop/annai/manual.html>

②ひかりクラウドPBX設定方法

ひかりクラウドPBXは、内線通話機能やPBX機能をクラウド上のサーバから提供することで
外出先から代表電話番号への着信を受けことや、スマートフォンでの内線通話を可能にするサービスです。
ご利用までに必要な設定方法について本資料でご説明します。災害発生前に以下の手順が完了していることをご確認ください。

事前準備

- 1 以下をご用意ください。
 - ・ひかりクラウドPBX 開通のご案内
 - ・PCとインターネット環境
 - ・ご利用される電話機（スマートフォン）

お客さま管理者 さまで実施頂く設定

1 Web設定変更サイトへのログイン

- ①NTTコミュニケーションズ ビジネスポータルへログイン
URL : <https://b-portal.ntt.com/>
- ②「サービス管理」から「Arcstar Smart PBX設定変更」のアイコンを押下
- ③「開通のご案内」に記載された管理者アカウントで、Web設定変更サイトへログイン

2 初期設定

- ①「初期設定」を押下→申込内線番号一覧が表示。
- ②着信グループの設定を行う。
- ③外線着信設定を行う。
- ④外線発信設定を行う。

内線番号	端末番号	端末種別	端末番号
20	201	IP Phone	---
20	202	スマートフォン	---
20	203	スマートフォン	---
20	204	スマートフォン	---

端末ご利用者 さまで実施頂く設定

- 1 アプリのダウンロード
お手持ちのスマートフォンに「Smart PBX」アプリをインストールします。



2 アプリの設定

- ①アプリ起動後、「設定画面へ」をタップ
- ②「開通のご案内」に記載されている「ユーザID」「パスワード」「内線サーバIPアドレス (FQDN)」「サービス事業者コード」を入力。
- ③設定完了後、「保存」をタップ。




3 アプリの設定（まるらくオフィス環境でご利用の場合）

アプリ画面の「設定」をタップし、「アプリの設定」から「閉域接続設定」をタップ。設定を行う。

4 アプリの通話発信

- ①ステータスバーに緑色の電話マークが表示されれば通話可能
- ②相手先の電話番号を入力し、「IP電話モード」ボタンをタップ。



※お客さま宅内の外線GWまたはまるらく専用BOXが利用可能状態である必要があります。安全な場所に正しく設置されているか、災害に備えてご確認ください。

※詳細はひかりクラウドPBX「ご利用までの流れ」をご確認ください。
https://business.ntt-east.co.jp/service/pbx/pdf/hc_pbx_flow.pdf

③ 自動バックアップ設定方法（あずけ〜る）

バックアップ設定操作は専用ツールを利用して実施頂けます。
本資料では、専用ツールのインストールから自動バックアップ設定をする場合のご利用開始手順を説明します。

1 専用ツールのインストール



専用ツールのダウンロードページを表示します。
<https://business.ntt-east.co.jp/support/azukerupro/#anc-03/>
インストールはこちらからダウンロード・インストールを行ってください。

2 専用ツールの起動



デスクトップに表示されているフレッツ・あずけ〜る専用ツールのアイコンをダブルクリックし、ツールを起動してください。

3 ログイン



ログイン画面が表示されたら、ログインIDとパスワードを入力し、ログインをクリックします。

4 バックアップ先設定




ログイン後、自動バックアップ設定が表示されます。
パソコン名など、どのパソコンからのバックアップか判別できる名前を入力し、「次へ」ボタンをクリックします
※①保存先フォルダ設定(機器設定)

5 バックアップ元設定



自動バックアップするパソコンおよびNASのフォルダを指定し、「次へ」ボタンをクリックします
※②バックアップ元フォルダ設定

6 自動バックアップ周期設定



自動バックアップの周期を指定します。「毎日実行する」、または「曜日を指定して実行する」のいずれかを選択し、曜日指定の場合には実行する曜日を指定してください。
バックアップ実行時刻を選択し、設定完了をクリックします。
ファイル/フォルダリスト画面が表示されたら、自動バックアップ設定は完了です